

Programma verwijderen onder Windows XP

Een programma verwijderen van uw computer kan op verschillende manieren. Het is niet moeilijk, maar u moet er wel op tijd mee beginnen: al vóórdt u een programma installeert. In deze cursus gaan wij een programma van deze cd-rom van de pc verwijderen. Deze cursus is bedoeld voor mensen met Windows XP.

We laten drie methodes zien voor het verwijderen van een programma van uw computer. De eerste methode is het verwijderen met behulp van een herstelpunt. Een herstelpunt aanmaken is daarom een voorzorg voor als een van de andere twee methodes niet werken. **Maak dus altijd een herstelpunt voordat u een programma installeert!** U weet namelijk niet van te voren of de andere verwijdermethodes zullen werken. De andere twee methodes zijn: verwijderen via het Configuratiescherm en verwijderen met behulp van het deïnstallatiebestand.

Let op: Probeer altijd eerst om een bestand te verwijderen met behulp van het deïnstallatiebestand of met behulp van het Configuratiescherm. Pas als deze twee methodes niet werken, verwijdert u het programma met behulp van een herstelpunt.

I. Een herstelpunt maken en gebruiken

In Windows XP kunt u eenvoudig een momentopname maken van de huidige toestand van de pc. Als er dan later wat mis gaat, bijvoorbeeld bij of na het installeren van een programma, kunt u de pc 'herstellen' naar dit moment. Daarbij worden alle instellingen teruggedraaid naar het moment waarop het herstelpunt werd gemaakt. Uw documenten, zoals e-mails en teksten in Word, blijven daarbij gewoon bewaard. Het gebruik van herstelpunten heeft namelijk geen invloed op persoonlijke bestanden zoals de mappen 'Mijn documenten' en 'Favorieten'.

In Windows XP worden automatisch systeemherstelpunten gemaakt, maar u kunt ook uw eigen herstelpunten maken. Bijvoorbeeld vlak voordat u een nieuw programma gaat installeren.

Zo maakt u zelf een herstelpunt:

- Klik op **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Systeemherstel.**
- Klik op **Een herstelpunt maken** en vervolgens op **Volgende.**

- Typ een beschrijving van het herstelpunt, bijvoorbeeld "voor installatie Gadwin Printscreen" en klik op **Maken** (*Afbeelding 1*).
- U krijgt de melding dat het herstelpunt is gemaakt. Klik op **Sluiten**.

Een herstelpunt maken

Uw computer maakt automatisch herstelpunten op geplande tijden of voordat bepaalde programma's zijn geïnstalleerd. U kunt echter *Systeemherstel* gebruiken om op andere tijden uw eigen herstelpunten te maken.

Typ een beschrijving voor het herstelpunt in het volgende tekstvak. Kies een beschrijving die gemakkelijk is te herkennen als u de computer later wilt herstellen.

Beschrijving van herstelpunt:

voor installatie Gadwin Printscreen

De huidige datum en tijd worden automatisch aan het herstelpunt toegevoegd.

Dit herstelpunt kan niet worden gewijzigd nadat het is gemaakt. Controleer of u de juiste naam hebt opgegeven voordat u verder gaat.

Afbeelding 1

Als er een fout in het systeem optreedt, kunt u de computer terugzetten naar een punt waarop de computer nog wel goed werkte:

- Klik op **Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Systeemherstel**.
- Laat het vinkje staan bij *Een eerdere status van deze computer herstellen* en klik op **Volgende** (*Afbeelding 2*).
- Volg de aanwijzingen.

Selecteer om te beginnen de taak die u wilt uitvoeren:

- Een eerdere status van deze computer herstellen
- Een herstelpunt maken

Volgende >

Annuleren

Afbeelding 2

OF u drukt tijdens het opstarten op F8 en wacht totdat het Windows-menu **Geavanceerde opties** wordt weergegeven. Selecteer de optie **Laatste bekende juiste configuratie** en druk op Enter. Het systeem wordt hersteld naar het meest recente herstelpunt.

II. Een programma verwijderen met behulp van het Configuratiescherm

- Ga naar **Start > Configuratiescherm**. (*Afbeelding 1*)




Afbeelding 1

- Kies **Software** (*Afbeelding 2*).



Afbeelding 2

- De lijst met op uw computer aanwezige software wordt samengesteld. Hier moet u even op wachten. Er verschijnt een lijst met programma's op alfabetische volgorde.
- Klik op het programma dat u wilt verwijderen. Klik op **Wijzigen/verwijderen** (Afbeelding 3).



Afbeelding 3

- Meestal krijgt u nog de vraag of u het programma echt wilt verwijderen (*Afbeelding 4*). Klik op **Ja** (of een ander woord van toestemming).




Afbeelding 4

- Volg de procedure tot u de melding krijgt dat het programma verwijderd is.


III. Een programma verwijderen met behulp van het deïnstallatiebestand

- Ga naar **Start > Alle Programma's**.
- Kies uit de lijst het programma dat u wilt verwijderen. Er verschijnt nog een menuutje met een aantal bestanden die bij dit programma horen. Klik hier op het bestand met de naam **Uninstall** (of **Verwijder**) (*Afbeelding 1*).




Afbeelding 1

- Een Uninstal Wizard wordt gestart die u door de verwijderprocedure zal leiden. Kies de automatische / standaard verwijdermethode (in dit geval aangeduid met **Automatic** (*Afbeelding 2*)). Klik op **Next**.



Afbeelding 2

- Volg de aanwijzingen. (Klik in dit geval op **Finish** (Afbeelding 3)).



Afbeelding 3

- Soms krijgt u nog een melding dat het programma succesvol verwijderd is. U ziet het nu niet meer terug in uw lijst van programma's (via **Start > Alle programma's**).

Let op: als u werkwijze II. of III. gebruikt, kan het voorkomen dat het pictogram van het verwijderde programma nog steeds in de taakbalk zichtbaar is, rechtsonder in uw beeldscherm. Echter, nadat u de volgende keer uw computer heeft opgestart, zal dit pictogram verdwenen zijn.